

## ダウンロードファイルの説明と手順

=====

ファイル詳細: BIOS Flash

バージョン: 89.91.24

対象OS: Microsoft® Windows Vista®

製品番号: 9539750

作成日: 05/22/2008

=====

## 目次

=====

概要

確認事項

インストール方法

削除方法

トラブルシューティング

対象製品番号

=====

## 概要

このファイルは、本書の対象製品番号のセクションに表示されているPCのためのBIOSバージョン89.91.24です。次の場合は、BIOSをフラッシュします。

1. 新しいバージョンのBIOSに更新する場合。
2. 技術者により、コンピュータをフラッシュまたは再フラッシュする指示があった場合。
3. Windows Vistaオペレーティングシステムにアップグレードする場合。

## 確認事項

以下の対象製品番号のセクションに表示されているPCのOSをWindows Vistaにアップグレードする場合、このBIOSにアップグレードします。

## インストール方法

デスクトップにBIOSファイルをダウンロードし、次のインストール手順を実行します。

### 注記:

BIOSアップデートは、WinPhlashユーティリティを使ってWindowsで実行されます。手順を開始する前に、すべてのプログラムを終了するか無効にしてください。システムトレイにある有効なウイルス対策スキャンとプログラムも終了します。アイコンをそれぞれ右クリックするか、ALTを押してクリックしたら、[無効]、[終了]、または[閉じる]のいずれかをクリックして、システムトレイのプログラムを終了します。

多数のプログラムが、このフラッシュが完了する方法に影響を与えるため、すべてのプログラムを閉じることが重要です。

1. インターネットからダウンロードした9539750.exeファイルを探し、ダブルクリックしてファイルを実行します(まだ行っていない場合)。ファイルはC:\Cabs\9539750フォルダにコピーされます。

2. C:\Cabs\9539750\WinplashフォルダでWinplash.exeをダブルクリックします。

注記: Windows

Vistaをすでに起動している場合、Winplash.exeを右クリックして、管理者として[ファイル名を指定して実行]を選択します。

3. [Phoenix WinPhlash]ダイアログボックスで、[Backup BIOS (BIOSのバックアップ)]と[Flash BIOS (BIOSのフラッシュ)]が新しい設定になり、選択されていることを確認します。

注記: 場所がC:\Cabs\9539750\Winplash\BIOS Files\89\_91\_24.ROMと表示されている場合は、[Flash BIOS]をクリックします。それ以外は、手順4に進みます。

4. [Specify new BIOS file (新しいBIOSファイルの指定)]ウィンドウで[参照]をクリックします。C:\Cabs\9539750\Winplash\BIOS Files\89\_91\_24.ROMに移動し、[Flash BIOS]をクリックします。

または

5. [Specify new BIOS file]フィールドにC:\Cabs\9539750\Winplash\BIOS Files\89\_91\_24.ROMと場所を入力し、[Flash BIOS]をクリックします。

6. [Phoenix WinPhlash]ダイアログボックスで[OK]をクリックします。

7. BIOSがフラッシュされます。

8. BIOSのフラッシュが完了したら、[Restart (再起動)]をクリックします。

## 削除方法

BIOSなしではコンピュータが起動しないため、削除する方法はありません。更新後はBIOSを除去できません。

## トラブルシューティング

BIOSのフラッシュ中に問題が起きた場合、この文書のインストール方法のセクションに記載されている手順を繰り返してください。それでもBIOSをフラッシュできないときは、お使いのGatewayノートブックPCで正しいBIOSをフラッシュしているかどうかを確認します。それでも問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに問い合わせてください。

対象製品番号

M-150S - 2905971R	M-6802m - 1014514R	T-6315c - 1015280R
M-150S - 2905972R	M-6803m - 1014754R	T-6316c - 1015290R
M-150S - 2905975R	M-6804m - 1014839R	T-6317c - 1015292R
M-150X - 2900955R	M-6805m - 1015165R	T-6318c - 1015294R
M-150X - 2900958R	M-6806m - 1015167R	T-6319c - 1015282R
M-150X - 2905944R	M-6808m - 1014757R	T-6320c - 1015296R
M-150X - 2905945R	M-6809m - 1015171R	T-6321 - 1015358R
M-150X - 2905948R	M-6810m - 1015173R	T-6322c - 1015530R
M-150XL - 2905969R	M-6815 - 1014588R	T-6323c - 1015534R
M-150XL - 2905970R	M-6816 - 1014558R	T-6324c - 1015538R
M-151S - 2905993R	M-6817 - 1014590R	T-6325c - 1015546R
M-151S - 2905994R	M-6821b - 1014620R	T-6326c - 1015549R
M-151S - 2905995R	M-6822 - 2905938R	T-6327c - 1015545R
M-151S - 2905996R	M-6823 - 1014768R	T-6801m - 1014512R
M-151X - 2905997R	M-6824 - 1014831R	T-6802m - 1014760R
M-151X - 2905998R	M-6825j - 1014926R	T-6815 - 1014560R
M-151X - 2905999R	M-6826j - 1014932R	T-6815H - 1014599R
M-151X - 2906000R	M-6827j - 1014934R	T-6816 - 1014593R
M-151XL - 2906002R	M-6828b - 1014917R	T-6816H - 1014601R
M-151XL - 2906003R	M-6829b - 1014919R	T-6817c - 1014630R
M-151XL - 2906005R	M-6839j - 1015217R	T-6818c - 1014632R
M-152S - 2906030R	M-6840j - 1015219R	T-6819c - 1014792R
M-152S - 2906031R	M-6841 - 1015328R	T-6820c - 1014794R
M-152S - 2906033R	M-6842j - 1015458R	T-6821c - 1014796R
M-152S - 2906044R	M-6850FX - 1015363R	T-6822c - 1015125R
M-152XL - 2906037R	M-6851 - 1015429R	T-6823c - 1015115R
M-152XL - 2906038R	M-6854m - 1015509R	T-6824c - 1015284R
M-153S - 2906073R	M-6862 - 1015594R	T-6825c - 1015286R
M-153S - 2906074R	M-6864FX - 1015623R	T-6826c - 1015298R
M-153S - 2906076R	M-6864hFX - 1015713R	T-6827c - 1015324R
M-153X - 2906071R	M-6867 - 1015684R	T-6828 - 1015371R
M-153X - 2906078R	M-6873h - 1015715R	T-6829 - 1015437R
M-153XL - 2906069R	M-6874h - 1015717R	T-6829h - 1015435R
M-153XL - 2906070R	M-6879j - 1015753R	T-6830c - 1015442R
M-153XL - 2906092R		T-6831c - 1015543R
M-6305 - 2905949R	T-140X - 2905960R	T-6832c - 1015541R
M-6315 - 2906016R	T-140X - 2905961R	T-6834c - 1015532R
M-6316 - 2906015R	T-6208c - 1015121R	T-6835 - 1015596R
M-6317 - 2906014R	T-6303c - 1015689R	T-6836 - 1015592R
M-6318 - 2906013R	T-6304c - 1015692R	T-6840c - 1015686R
M-6322 - 2906049R	T-6305c - 1015688R	T-6841h - 1015707R
M-6323 - 2906050R	T-6307c - 1015127R	T-6842 - 1015745R
M-6325 - 2906047R	T-6308c - 1015117R	T-6842h - 1015743R
M-6752 - 1015084R	T-6309c - 1015276R	
M-6754 - 1015082R	T-6311 - 1015136R	
M-6801m - 1014508R	T-6313 - 1015129R	
M-6801mT - 1014885R	T-6313h - 1015135R	