

Informations et instructions à propos de ce fichier de téléchargement

=====

Description du fichier : BIOS Flash

Version : 89.91.24

Système d'exploitation : Microsoft® Windows Vista®

Numéro de pièce : 9539750

Date : 05/22/2008

=====

Sommaire

=====

Présentation générale

Identification

Installation

Suppression

Dépannage

Numéros de pièce applicables

=====

Présentation générale

Il s'agit de la version 89.91.24 du BIOS pour les modèles d'ordinateurs répertoriés dans la section « Numéros de pièce applicables » ci-dessous. Vous devrez flasher le BIOS si :

1. Vous appliquez une nouvelle révision du BIOS.
2. Un technicien vous a conseillé de flasher ou de reflasher l'ordinateur.
3. Vous procédez à une mise à niveau vers le système d'exploitation Windows Vista.

Identification

Si votre modèle d'ordinateur est répertorié ci-dessous et que vous procédez à une mise à niveau vers Windows Vista, vous devez mettre ce BIOS à jour.

Installation

Téléchargez le fichier du BIOS sur le bureau et effectuez les étapes suivantes.

Remarque : Cette mise à jour du BIOS est exécutée sous Windows à l'aide de l'utilitaire WinPhlash. Avant de commencer, fermez ou désactivez TOUS les programmes. Cela inclut les programmes antivirus actifs et les programmes de la barre d'état système. Fermez les programmes de la barre d'état système en cliquant avec le bouton gauche ou avec le bouton droit sur chaque icône et en sélectionnant Désactiver, Quitter ou Fermer.

De nombreux programmes pouvant affecter le bon déroulement flash, il est essentiel de tous les fermer.

1. Si ce n'est déjà fait, localisez et double-cliquez sur le fichier 9539750.exe que vous avez téléchargé sur Internet et exécutez-le. Les fichiers seront extraits dans le dossier C:\Cabs\9539750.
2. Dans le dossier C:\Cabs\9539750\Winplash, double-cliquez sur WinPhlash.exe.

Remarque : si vous utilisez déjà Windows Vista, vous devez cliquer avec le bouton droit sur WinPhlash.exe et sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur.

3. Dans la boîte de dialogue Phoenix WinPhlash, vérifiez que les options Sauvegarder le BIOS et Flasher le BIOS avec le nouveau paramètre sont bien sélectionnées.

Remarque : si l'emplacement affiché est déjà C:\Cabs\9539750\Winphlash\BIOS Files\89_91_24.ROM, cliquez sur Flasher le BIOS. Sinon, passez à l'étape 4.

4. Dans la fenêtre Spécifier le nouveau fichier du BIOS, cliquez sur Parcourir. Recherchez C:\Cabs\9539750\Winphlash\BIOS Files\89_91_24.ROM, puis cliquez sur Flasher le BIOS.

OU

5. Tapez manuellement l'emplacement C:\Cabs\9539750\Winphlash\BIOS Files\89_91_24.ROM dans le champ Spécifier le nouveau fichier du BIOS, puis cliquez sur Flasher le BIOS.

6. Dans la boîte de dialogue Phoenix WinPhlash, cliquez sur OK.

7. Le BIOS est flashé.

8. Cliquez sur Redémarrer lorsque la procédure est terminée.

Suppression

L'ordinateur a impérativement besoin d'un BIOS pour opérer, il n'existe donc pas de processus de suppression. Le BIOS ne peut pas être supprimé après avoir été mis à jour.

Dépannage

Si vous ne pouvez pas flasher le BIOS, répétez les étapes du processus décrites dans la section Installation de ce document. Si vous ne pouvez toujours pas flasher le BIOS, vérifiez que vous essayez de flasher le bon BIOS pour votre ordinateur portable Gateway. En cas d'échec persistant, contactez le support technique.

Numéros de pièce applicables

M-150S - 2905971R	M-151X - 2905998R	M-153X - 2906071R
M-150S - 2905972R	M-151X - 2905999R	M-153X - 2906078R
M-150S - 2905975R	M-151X - 2906000R	M-153XL - 2906069R
M-150X - 2900955R	M-151XL - 2906002R	M-153XL - 2906070R
M-150X - 2900958R	M-151XL - 2906003R	M-153XL - 2906092R
M-150X - 2905944R	M-151XL - 2906005R	M-6305 - 2905949R
M-150X - 2905945R	M-152S - 2906030R	M-6315 - 2906016R
M-150X - 2905948R	M-152S - 2906031R	M-6316 - 2906015R
M-150XL - 2905969R	M-152S - 2906033R	M-6317 - 2906014R
M-150XL - 2905970R	M-152S - 2906044R	M-6318 - 2906013R
M-151S - 2905993R	M-152XL - 2906037R	M-6322 - 2906049R
M-151S - 2905994R	M-152XL - 2906038R	M-6323 - 2906050R
M-151S - 2905995R	M-153S - 2906073R	M-6325 - 2906047R
M-151S - 2905996R	M-153S - 2906074R	M-6752 - 1015084R
M-151X - 2905997R	M-153S - 2906076R	M-6754 - 1015082R

M-6801m - 1014508R
M-6801mT - 1014885R
M-6802m - 1014514R
M-6803m - 1014754R
M-6804m - 1014839R
M-6805m - 1015165R
M-6806m - 1015167R
M-6808m - 1014757R
M-6809m - 1015171R
M-6810m - 1015173R
M-6815 - 1014588R
M-6816 - 1014558R
M-6817 - 1014590R
M-6821b - 1014620R
M-6822 - 2905938R
M-6823 - 1014768R
M-6824 - 1014831R
M-6825j - 1014926R
M-6826j - 1014932R
M-6827j - 1014934R
M-6828b - 1014917R
M-6829b - 1014919R
M-6839j - 1015217R
M-6840j - 1015219R
M-6841 - 1015328R
M-6842j - 1015458R
M-6850FX - 1015363R
M-6851 - 1015429R
M-6854m - 1015509R
M-6862 - 1015594R
M-6864FX - 1015623R

M-6864hFX - 1015713R
M-6867 - 1015684R
M-6873h - 1015715R
M-6874h - 1015717R
M-6879j - 1015753R

T-140X - 2905960R
T-140X - 2905961R
T-6208c - 1015121R
T-6303c - 1015689R
T-6304c - 1015692R
T-6305c - 1015688R
T-6307c - 1015127R
T-6308c - 1015117R
T-6309c - 1015276R
T-6311 - 1015136R
T-6313 - 1015129R
T-6313h - 1015135R
T-6315c - 1015280R
T-6316c - 1015290R
T-6317c - 1015292R
T-6318c - 1015294R
T-6319c - 1015282R
T-6320c - 1015296R
T-6321 - 1015358R
T-6322c - 1015530R
T-6323c - 1015534R
T-6324c - 1015538R
T-6325c - 1015546R
T-6326c - 1015549R
T-6327c - 1015545R

T-6801m - 1014512R
T-6802m - 1014760R
T-6815 - 1014560R
T-6815H - 1014599R
T-6816 - 1014593R
T-6816H - 1014601R
T-6817c - 1014630R
T-6818c - 1014632R
T-6819c - 1014792R
T-6820c - 1014794R
T-6821c - 1014796R
T-6822c - 1015125R
T-6823c - 1015115R
T-6824c - 1015284R
T-6825c - 1015286R
T-6826c - 1015298R
T-6827c - 1015324R
T-6828 - 1015371R
T-6829 - 1015437R
T-6829h - 1015435R
T-6830c - 1015442R
T-6831c - 1015543R
T-6832c - 1015541R
T-6834c - 1015532R
T-6835 - 1015596R
T-6836 - 1015592R
T-6840c - 1015686R
T-6841h - 1015707R
T-6842 - 1015745R
T-6842h - 1015743R