

有关本下载文件的信息和说明

=====  
文件描述: BIOS Flash  
版本: 89.91.24  
操作系统: Microsoft® Windows Vista®  
部件号: 9539750  
日期: 05/22/2008  
=====

## 目录

=====  
概述  
识别  
安装  
删除  
故障排除  
适用部件号  
=====

## 概述

这是 BIOS 89.91.24 版，适用于以下“适用部件号”部分中所列型号的笔记本电脑。在下列情况下，应该刷写 BIOS：

1. 您在更新到较新版本的 BIOS。
2. 技术人员告诉您需要刷写或刷新计算机 BIOS。
3. 您在升级到 Windows Vista 操作系统。

## 识别

如果您有下列型号的笔记本电脑，并且正在升级到 Windows Vista，请升级到本 BIOS。

## 安装

将 BIOS 文件下载到桌面上，然后执行以下步骤。

注：本 BIOS 更新在 Windows 中是通过 WinPhlash 实用程序运行的。在开始执行本步骤之前，请关闭或禁用**所有**程序。这包括活动防病毒扫描程序和系统任务栏中的程序。右键单击或单击每个图标，然后单击“Disable”（禁用）、“Exit”（退出）或“Close”（关闭）（如果有），关闭系统任务栏中的程序。

因为很多程序会影响执行这种刷写操作，所以关闭所有程序至关重要。

1. 找到并双击您最初从 Internet 下载的 9539750.exe 文件，执行该文件（如果您还没有这样做）。文件会解压缩至 C:\Cabs\9539750 文件夹下。

2. 在 C:\Cabs\9539750\Winplash 文件夹下，双击 Winplash.exe。

注：如果您已经在运行 Windows Vista，则必须右键单击 Winplash.exe，然后选择“Run as administrator”（以管理员身份运行）。

3. 在“Phoenix WinPhlash”对话框中，确认选择“Backup BIOS and Flash BIOS with new setting”（备份 BIOS 并使用新设置刷写 BIOS）。

注：如果列出的位置已经是 C:\Cabs\9539750\Winplash\BIOS Files\89\_91\_24.ROM，请单击“Flash BIOS”（刷写 BIOS）。否则，请跳至步骤 4。

4. 在“Specify new BIOS file”（指定新 BIOS 文件）窗口中，单击“Browse”（浏览）。浏览至 C:\Cabs\9539750\Winplash\BIOS Files\89\_91\_24.ROM，然后单击“Flash BIOS”（刷写 BIOS）。

或者

5. 在“Specify new BIOS file”（指定新 BIOS 文件）域中手动键入位置 C:\Cabs\9539750\Winplash\BIOS Files\89\_91\_24.ROM，然后单击“Flash BIOS”（刷写 BIOS）。

6. 在“Phoenix WinPhlash”对话框中，单击“OK”（确定）。

7. 此时即开始刷写 BIOS。

8. BIOS 刷写完毕之后，单击“Restart”（重新启动）。

## 删除

因为计算机必须有 BIOS 才能运行，所以没有删除步骤。BIOS 升级之后，不能删除。

## 故障排除

如果您在刷写 BIOS 时遇到问题，请按照本文档的“安装”部分中所列的步骤重试一遍。如果仍然无法刷写 BIOS，请确认您在尝试为 Gateway 笔记本电脑计算机刷写的 BIOS 是否正确。如果这一过程仍然失败，请与技术支持联系。

## 适用部件号

M-150S - 2905971R

M-150S - 2905972R

M-150S - 2905975R

M-150X - 2900955R

M-150X - 2900958R

M-150X - 2905944R

M-150X - 2905945R

M-150X - 2905948R

M-150XL - 2905969R

M-150XL - 2905970R  
M-151S - 2905993R  
M-151S - 2905994R  
M-151S - 2905995R  
M-151S - 2905996R  
M-151X - 2905997R  
M-151X - 2905998R  
M-151X - 2905999R  
M-151X - 2906000R  
M-151XL - 2906002R  
M-151XL - 2906003R  
M-151XL - 2906005R  
M-152S - 2906030R  
M-152S - 2906031R  
M-152S - 2906033R  
M-152S - 2906044R  
M-152XL - 2906037R  
M-152XL - 2906038R  
M-153S - 2906073R  
M-153S - 2906074R  
M-153S - 2906076R  
M-153X - 2906071R  
M-153X - 2906078R  
M-153XL - 2906069R  
M-153XL - 2906070R  
M-153XL - 2906092R  
M-6305 - 2905949R  
M-6315 - 2906016R  
M-6316 - 2906015R  
M-6317 - 2906014R  
M-6318 - 2906013R  
M-6322 - 2906049R  
M-6323 - 2906050R  
M-6325 - 2906047R  
M-6752 - 1015084R  
M-6754 - 1015082R  
M-6801m - 1014508R  
M-6801mT - 1014885R  
M-6802m - 1014514R  
M-6803m - 1014754R  
M-6804m - 1014839R  
M-6805m - 1015165R  
M-6806m - 1015167R  
M-6808m - 1014757R  
M-6809m - 1015171R  
M-6810m - 1015173R  
M-6815 - 1014588R  
M-6816 - 1014558R  
M-6817 - 1014590R

M-6821b - 1014620R  
M-6822 - 2905938R  
M-6823 - 1014768R  
M-6824 - 1014831R  
M-6825j - 1014926R  
M-6826j - 1014932R  
M-6827j - 1014934R  
M-6828b - 1014917R  
M-6829b - 1014919R  
M-6839j - 1015217R  
M-6840j - 1015219R  
M-6841 - 1015328R  
M-6842j - 1015458R  
M-6850FX - 1015363R  
M-6851 - 1015429R  
M-6854m - 1015509R  
M-6862 - 1015594R  
M-6864FX - 1015623R  
M-6864hFX - 1015713R  
M-6867 - 1015684R  
M-6873h - 1015715R  
M-6874h - 1015717R  
M-6879j - 1015753R  
  
T-140X - 2905960R  
T-140X - 2905961R  
T-6208c - 1015121R  
T-6303c - 1015689R  
T-6304c - 1015692R  
T-6305c - 1015688R  
T-6307c - 1015127R  
T-6308c - 1015117R  
T-6309c - 1015276R  
T-6311 - 1015136R  
T-6313 - 1015129R  
T-6313h - 1015135R  
T-6315c - 1015280R  
T-6316c - 1015290R  
T-6317c - 1015292R  
T-6318c - 1015294R  
T-6319c - 1015282R  
T-6320c - 1015296R  
T-6321 - 1015358R  
T-6322c - 1015530R  
T-6323c - 1015534R  
T-6324c - 1015538R  
T-6325c - 1015546R  
T-6326c - 1015549R  
T-6327c - 1015545R

T-6801m - 1014512R  
T-6802m - 1014760R  
T-6815 - 1014560R  
T-6815H - 1014599R  
T-6816 - 1014593R  
T-6816H - 1014601R  
T-6817c - 1014630R  
T-6818c - 1014632R  
T-6819c - 1014792R  
T-6820c - 1014794R  
T-6821c - 1014796R  
T-6822c - 1015125R  
T-6823c - 1015115R  
T-6824c - 1015284R  
T-6825c - 1015286R  
T-6826c - 1015298R  
T-6827c - 1015324R  
T-6828 - 1015371R  
T-6829 - 1015437R  
T-6829h - 1015435R  
T-6830c - 1015442R  
T-6831c - 1015543R  
T-6832c - 1015541R  
T-6834c - 1015532R  
T-6835 - 1015596R  
T-6836 - 1015592R  
T-6840c - 1015686R  
T-6841h - 1015707R  
T-6842 - 1015745R  
T-6842h - 1015743R